

DANE PACJENTA		
Imię i nazwisko: _____		
Adres: _____		
Pesel: <input type="text"/>	Telefon: <input type="text"/>	e-mail: _____

BADANIE:		
<input type="checkbox"/> z pobraniem	<input type="checkbox"/> mikologiczne	<input type="checkbox"/> inne:
<input type="checkbox"/> z materiału przekazanego	<input type="checkbox"/> w kierunku Demodex	

MATERIAŁ DO BADANIA:
data pobrania <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
liczba próbek <input type="text"/>
materiał: _____
lokalizacja zmian (opis miejsca pobrania materiału): _____

ZAZNACZ MIEJSCE POBRANIA <input checked="" type="checkbox"/>

ZMIANY CHOROBOWE
opis: _____
od kiedy występują: _____
inne lokalizacje: _____

PRZEBYTE LECZENIE
preparaty zewnętrzne: _____
preparaty doustne: _____
jak długo stosowano: _____
kiedy zakończono: _____

WYWIAD (przebyte choroby, schorzenia)

WYSYŁKA WYNIKU DO:
<input type="checkbox"/> pacjent <input type="checkbox"/> gabinet <input type="checkbox"/> odbiór osobisty

PŁATNOŚĆ ZA BADANIE:
<input type="checkbox"/> zapłacono <input type="checkbox"/> umowa <input type="checkbox"/> do opłacenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zleceniu badania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych przez administratora danych: PROYOU GROUP Sp. z o.o. Spółka komandytowa 60-175 Poznań ul. Piwoniowa 24 oraz przez podmioty współpracujące w zakresie niezbędnym do realizacji zleconego badania.

Informacje ogólne

- Poniższa procedura określa warunki oraz zasady postępowania przy pobieraniu materiału z wykorzystaniem zestawów transportowych proyou do badania:
 - mikologicznego
 - w kierunku Demodex.
- Przed przystąpieniem do pobrania materiału do badania należy zapoznać się z poniższą instrukcją. Udostępniamy również filmy instruktarzowe zamieszczone na stronie: <http://proyou.pl/informator/materiały-do-pobrania>.
- W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami pod adresem: mikologia@proyou.pl.

Pobranie materiału
BADANIE MIKOLOGICZNE
Przed pobraniem materiału do badania:

- 7 do 10 dni nie stosować zewnętrznych leków przeciwgrzybiczych (maści, kremy, lakiery),
- 30 dni nie stosować ogólnych leków przeciwgrzybiczych (tabletki),
- przed pobraniem należy również powstrzymać się od stosowania kremów, maści, toników, lakierów do paznokci i innych środków dezynfekcyjnych,
- jeśli paznokcie są pomalowane lakierem kolorowym lub odżywką, należy je zmyć minimum 48 godzin przed badaniem
- miejsce pobrania bez makijażu, samoopalaczy, lakierów, tuszy i innych środków kosmetycznych

Pobranie materiału:

- Procedurę pobierania materiału do badania należy rozpocząć od rozpakowania zestawu transportowego proyou, zidentyfikowania wszystkich jego składowych, następnie poprawnie wypełnić zlecenie badania (na odwrocie), oraz metrykę transporterka. **Jeden zestaw można wykorzystać do pobrania materiału tylko z jednego miejsca.** W przypadku zidentyfikowania zmian chorobowych w różnych miejscach do każdego pobrania należy wykorzystać oddzielny zestaw.
- Materiał z paznokcia pobieramy do badania z całej grubości chorobowo zmienionej płytki paznokciowej za pomocą cążek. Obcinamy drobne fragmenty płytki paznokciowej, docierając możliwie najbliższej granicy pomiędzy zmienionym chorobowo, a zdrowym paznokciem. Cenny materiał stanowią zgromadzone pod płytką paznokciową masy rogowe.
- W przypadku zmian skórnych pobieramy łuski naskórkowe skrobiąc powierzchnię zmienionej chorobowo skóry najlepiej na obrzeżu zmiany, a w przypadku skóry owłosionej głowy pobieramy do badania za pomocą pensety włos z cebulką z centrum zmiany chorobowej.
- Pobrany materiał umieszczamy wewnątrz transporterka, który zamykamy w kolejności zgodnie z oznaczeniami (A-B-C-D) i wkładamy do foliowego woreczka załączonego do zestawu. Zabezpieczony materiał umieszczamy w kopercie bąbelkowej przeznaczonej do wysyłki będącej również na wyposażeniu.
- Tak pobrany i zabezpieczony materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej.

BADANIE W KIERUNKU DEMODEX

Przed przystąpieniem do pobrania materiału do badania należy zadbać aby miejsce z którego pobrana zostanie próbka był wolny od działania kremów, maści, a także makijażu, tuszu, samoopalaczy i innych środków kosmetycznych.

Pobranie materiału:

- Procedurę pobierania materiału do badania należy rozpocząć od rozpakowania zestawu transportowego proyou, zidentyfikowania wszystkich jego składowych, następnie poprawnie wypełnić zlecenie badania (na odwrocie), oraz metrykę transporterka. **Jeden zestaw można wykorzystać do pobrania materiału tylko z jednego miejsca.**
- Materiał pobieramy do badania z pomocą specjalnego pobieralnika z masą klejową dołączonego do zestawu (przezroczysty przyklepiec). Chorobowo zmieniony obszar skóry z którego będziemy pobierać materiał należy złuszczyć, skrobiąc powierzchnię np. łyżeczką kosmetyczną. Następnie usuwamy warstwę ochronną z szerszej części pobieralnika i przykładamy pobieralnik warstwą klejową do wcześniej przygotowanego obszaru skóry, zdecydowanie go przyciskamy. Następnie pobieralnik naklejamy na szkiełko podstawowe dołączone do zestawu. Materiał do badania w kierunku Demodex z okolicy oczu pobieramy w postaci włosa z brwi lub rzęsy, który pobieramy za pomocą specjalnej pensety. Tak pobrany włos umieszczamy na szkiełku podstawowym i naklejamy na niego pobieralnik.
- Szkiełko podstawowe z pobranym materiałem wg procedury opisanej powyżej umieszczamy wewnątrz transporterka, który zamykamy w kolejności zgodnie z oznaczeniami (A-B-C-D) i wkładamy do foliowego woreczka załączonego do zestawu. Zabezpieczony materiał umieszczamy w kopercie bąbelkowej przeznaczonej do wysyłki będącej również na wyposażeniu.
- Tak pobrany i zabezpieczony materiał może być przechowywany w temperaturze pokojowej.

Podsumowanie

Pobrany i zabezpieczony materiał do badania zgodnie z procedurą opisaną powyżej należy przesłać na adres jednego z laboratoriów PROYOU.